

Debian 13 VM unter Proxmox – Disk erweitern & Desktop mit XRDP einrichten

Ziel

Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung einer Debian-13-VM unter Proxmox mit:

- * Vergrößerung der virtuellen Festplatte
- * Erweiterung der Partition und des Dateisystems
- * Installation eines XFCE-Desktops
- * Einrichtung von XRDP für den Remotezugriff per Windows
- * Behebung typischer Probleme (Session-Abbruch)
- * Optional: Reduzierung der Kernel-Ausgaben auf der Konsole

1. Festplatte in Proxmox vergrößern

In der Proxmox-Weboberfläche:

Hardware → Festplatte → Disk Action → Resize

Beispiel: von 4 GB auf 60 GB.

2. Neue Partitionsgröße übernehmen

Partition prüfen

```
lsblk
```

growpart installieren

```
apt update  
apt install cloud-guest-utils -y
```

Partition erweitern

```
growpart /dev/sda 1
```

Dateisystem vergrößern

(ext4)

```
resize2fs /dev/sda1
```

Kontrolle

```
df -h
```

3. System aktualisieren

```
apt update  
apt upgrade -y
```

4. XFCE Desktop installieren

```
apt install xfce4 xfce4-goodies -y
```

5. XRDP installieren

```
apt install xrdp xorgxrdp -y
```

6. Zusätzliche Pakete installieren

Diese Pakete verhindern häufige Session-Probleme.

```
apt install dbus-x11 policykit-1 -y
```

7. Benutzer anlegen

Es wird empfohlen, **nicht** per RDP als root zu arbeiten.

```
adduser mark
usermod -aG sudo mark
```

8. XFCE als Standard-Desktop festlegen

```
echo "startxfce4" > /home/mark/.xsession
chown mark:mark /home/mark/.xsession
```

9. XRDP Startskript anpassen

Datei öffnen:

```
nano /etc/xrdp/startwm.sh
```

Die letzten beiden Zeilen

```
test -x /etc/X11/Xsession && exec /etc/X11/Xsession
exec /bin/sh /etc/X11/Xsession
```

ersetzen durch

```
exec dbus-launch --exit-with-session startxfce4
```

10. XRDP neu starten

```
systemctl enable xrdp
systemctl restart xrdp
systemctl restart xrdp-sesman
```

11. Verbindung herstellen

Unter Windows:

```
mstsc
```

Anmelden mit:

* Benutzer: mark

* Passwort: entsprechendes Benutzerpasswort

Hinweis:

XRDP erstellt standardmäßig **eine eigene Desktop-Sitzung**. Diese ist unabhängig von der lokalen Proxmox-Konsole.

Fehlerbehebung

Session wird nach Login sofort beendet

Prüfen, ob folgende Pakete installiert sind:

```
apt install xrdp xorgxrdp dbus-x11 xfce4 xfce4-goodies -y
```

Prüfen, ob die Datei ~/.xsession existiert:

```
cat ~/.xsession
```

Sie sollte enthalten:

```
startxfce4
```

"X server could not be started"

Prüfen:

```
which Xorg  
ls -l /usr/lib/xorg/Xorg
```

XRDP-Konfiguration prüfen:

```
cat /etc/xrdp/sesman.ini
```

Im Abschnitt [Xorg] sollte stehen:

```
param=/usr/lib/xorg/Xorg
```

Optional: Kernelmeldungen aus der Konsole entfernen

Kernelmeldungen werden weiterhin im Journal gespeichert, erscheinen jedoch nicht mehr direkt im

Terminal.

Datei erstellen:

```
nano /etc/sysctl.d/99-kernel-printk.conf
```

Inhalt:

```
kernel.printk = 4 4 1 4
```

Übernehmen:

```
sysctl --system
```

Kontrolle:

```
cat /proc/sys/kernel/printk
```

Erwartete Ausgabe:

```
4 4 1 4
```

Ergebnis

Nach Abschluss dieser Schritte verfügt die VM über:

- * vollständig vergrößerte Festplatte
- * XFCE Desktop
- * funktionierenden XRDP-Zugriff
- * stabilen Desktop ohne Session-Abbrüche
- * separaten Benutzer mit sudo-Rechten
- * optional reduzierte Kernel-Ausgaben auf der Konsole

From:

<https://wiki.mahlen.eu/> - **Smart-Home Wiki**

Permanent link:

https://wiki.mahlen.eu/doku.php?id=proxmox_vm-desktop

Last update: **06.07.2026**

